

TAMANG PAGGAMIT NG XANADU SA PALAY (ZERO GRANULAR Protocol Para Sa LIPAT-TANIM)

YUGTO NG PAGLAGO	PAGPUPUNLA (Seeding Stage)	PAGSIBOL (Seedling Stage)	PAGSUSUWI (Tillering Stage)	PAGBUBUNTIS (Reproductive Stage)	PAGSAPAW (Heading Stage)
DAT - Days After Transplanting (Araw makalipas ang paglipat-tanim)					
PAGITAN MULA SA HULING SPRAY	3 araw bago mag bunot	4-8 DAT	12-16 DAT	20-24 DAT	50-54 DAT
	8 to 12 days	8 to 10 days	8 to 10 days	One month	12 to 14 days

DOSIS KADA ISANG 16L TANK

(Ang sukat ng takip ng XANADU ay 25 ml hanggang sa pinakamataas na guhit ng pihitan) = 25ml

XANADU MAXPOWER F1	125 ml (5 na takip)	125 ml (5 na takip)	100 ml (4 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml		
XANADU MAXPOWER F2			100 ml (4 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml	200 ml (8 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml	
XANADU MAXPOWER F3				250 ml (10 na takip)	250 ml (10 na takip)
BILANG NG KARGA (TANKLOADS)	x 1 sa Punlaan	x 7 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya

DOSIS KADA EKTARYA

XANADU MAXPOWER	125 ml ng F1	875 ml ng F1	1 Litro ng F1 1 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F1	2 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F2	2.5 Litro ng F3	2.5 Litro ng F3
-----------------	--------------	--------------	--	---	-----------------	-----------------

2L-3L-5L Kada Ektarya **PAALALA:** Ipinapayo na dagdagan ang dosis batay sa rekomendasyon kapag mainit ang panahon at matindi ang sikat ng araw pagdating ng **pagsusuwi**.

TAMANG PAGGAMIT NG XANADU SA PALAY (MIXED FERTILIZER Protocol Para Sa LIPAT-TANIM)

YUGTO NG PAGLAGO	PAGPUPUNLA (Seeding Stage)	PAGSIBOL (Seedling Stage)	PAGSUSUWI (Tillering Stage)	PAGBUBUNTIS (Reproductive Stage)	PAGSAPAW (Heading Stage)
DAT - Days After Transplanting (Araw makalipas ang paglipat-tanim)					
PAGITAN MULA SA HULING SPRAY	3 araw bago mag bunot	4-8 DAT	12-16 DAT	20-24 DAT	50-54 DAT
	8 to 12 days	8 to 10 days	8 to 10 days	One month	12 to 14 days

DOSIS KADA ISANG 16L TANK

(Ang sukat ng takip ng XANADU ay 25 ml hanggang sa pinakamataas na guhit ng pihitan) = 25ml

XANADU MAXPOWER F1	200 ml (8 na takip)	BASAL	200 ml (8 na takip)		
XANADU MAXPOWER F2		UREA 46-0-0 50 Kg x 1	200 ml (8 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml		
XANADU MAXPOWER F3		50 Kg UREA + 50 Kg TRIPLE 14 x 1		250 ml (10 na takip)	250 ml (10 na takip)
BILANG NG KARGA (TANKLOADS)	x 1 sa Punlaan		x 9 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya

DOSIS KADA EKTARYA

XANADU MAXPOWER	200 ml ng F1		1.8 Litro ng F1	2 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F2	2.5 Litro ng F3	2.5 Litro ng F3
-----------------	--------------	--	-----------------	---	-----------------	-----------------

2L-2L-5L Kada Ektarya **PAALALA:** Ipinapayo na dagdagan ang dosis batay sa rekomendasyon kapag mainit ang panahon at matindi ang sikat ng araw pagdating ng **20-24 DAT**.

TAMANG PAGGAMIT NG XANADU SA PALAY (ZERO GRANULAR Protocol Para Sa SABOG-TANIM)

YUGTO NG PAGLAGO	PAGSIBOL (Seeding Stage)	PAGSUSUWI (Tillering Stage)	PAGBUBUNTIS (Reproductive Stage)	PAGSAPAW (Heading Stage)
DAS - Days After Sowing (Araw makalipas ang pagpupunla)				
PAGITAN MULA SA HULING SPRAY	15-19 DAS	24-28 DAS	32-36 DAS	40-44 DAS
	9 to 12 days	8 to 10 days	8 to 10 days	One month

DOSIS KADA ISANG 16L TANK

(Ang sukat ng takip ng XANADU ay 25 ml hanggang sa pinakamataas na guhit ng pihitan) = 25ml

XANADU MAXPOWER F1	200 ml (8 na takip)	50 ml (2 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml	50 ml (2 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml		
XANADU MAXPOWER F2			100 ml (4 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml	200 ml (8 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml	
XANADU MAXPOWER F3				250 ml (10 na takip)	250 ml (10 na takip)
BILANG NG KARGA (TANKLOADS)	x 5 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya

DOSIS KADA EKTARYA

XANADU MAXPOWER	1 Litro ng F1	500 ml ng F1	500 ml ng F1 1 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F1	2 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F2	2.5 Litro ng F3	2.5 Litro ng F3
-----------------	---------------	--------------	---	---	-----------------	-----------------

2L-3L-5L Kada Ektarya **PAALALA:** Ipinapayo na dagdagan ang dosis batay sa rekomendasyon kapag mainit ang panahon at matindi ang sikat ng araw pagdating ng **pagsusuwi**.

TAMANG PAGGAMIT NG XANADU SA PALAY (MIXED FERTILIZER Protocol Para Sa SABOG-TANIM)

YUGTO NG PAGLAGO	PAGSIBOL (Seeding Stage)	PAGSUSUWI (Tillering Stage)	PAGBUBUNTIS (Reproductive Stage)	PAGSAPAW (Heading Stage)
DAS - Days After Sowing (Araw makalipas ang pagpupunla)				
PAGITAN MULA SA HULING SPRAY	15-19 DAS	24-28 DAS	32-36 DAS	40-44 DAS
	9 to 12 days	8 to 10 days	8 to 10 days	One month

DOSIS KADA ISANG 16L TANK

(Ang sukat ng takip ng XANADU ay 25 ml hanggang sa pinakamataas na guhit ng pihitan) = 25ml

XANADU MAXPOWER F1	200 ml (8 na takip)	BASAL	100 ml (4 na takip)		
XANADU MAXPOWER F2		UREA 46-0-0 50 Kg x 1	200 ml (8 na takip) DAGDAG SA TAG-ARAW +100 ml		
XANADU MAXPOWER F3		50 Kg UREA + 50 Kg TRIPLE 14 x 1		250 ml (10 na takip)	250 ml (10 na takip)
BILANG NG KARGA (TANKLOADS)	x 5 kada Ektarya		x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya	x 10 kada Ektarya

DOSIS KADA EKTARYA

XANADU MAXPOWER	1 Litro ng F1		1 Litro ng F1	2 Litro ng F2 DAGDAG SA TAG-ARAW +1 Litro ng F2	2.5 Litro ng F3	2.5 Litro ng F3
-----------------	---------------	--	---------------	---	-----------------	-----------------

2L-2L-5L Kada Ektarya **PAALALA:** Ipinapayo na dagdagan ang dosis batay sa rekomendasyon kapag mainit ang panahon at matindi ang sikat ng araw pagdating ng **40-44 DAT**.